## Cliente de correo Microsoft Outlook XP

 Ingresa a Outlook e ir a la opción de Herramientas -> Cuentas de correo electrónico

🔯 Bandeja de entrada - Microsoft Outlook						
Archivo Edición	<u>V</u> er <u>F</u> avoritos	Her	ramientas	Acci <u>o</u> nes <u>?</u>		
Nuevo -	K X QuRes		Men <u>s</u> ajerí	a instantánea		• in
🛛 🗇 Atrás 🖒 🛛	3 🖻 🖾 🔍 🛛	œ	Libreta de	direcciones	Ctrl+Mayús+B	
<⊐ Atras =>	🕼 🚚 Dirección	3	<u>B</u> uscar Búsqueda	avanzada	Ctrl+O Ctrl+Mayús+F	
Accesos directos	! D 7 9 De	n¢ hý	- Organizar			
Qutlook para		0	Limpieza <u>d</u> V <u>a</u> ciar car	el buzón peta "Elementos	; eliminados''	ile
hoy			F <u>o</u> rmulario	)S		•
			<u>M</u> acro			•
Calandaria			<u>H</u> erramien	tas en Internet	in .	
			C <u>u</u> entas d	le correo electró	inico	
<b>M</b>			Perconaliz	ar		

- Elige la opción de Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes. Da clic en Siguiente.



- Da clic en Cambiar para la cuenta de tipo POP.

Outlook procesa el correo ele	ctrónico de estas cuentas en el siguiente or	den:
Nombre	Tipo	Cambiar.).
pop.cable.net.co	POP/SMTP (Predeterminado)	Agregar
		Quitar
		Establecer como predeterminad
		Subir
		Bajar
oviar puevo correo electrón	ico a la siguiente ubicación:	

- Debes especificar los datos en los siguientes campos:
- Dirección de correo: nombre@cable.net.co
- Dirección de correo si tienes dominio propio: nombre@dominio.com
- Servidor de correo entrante: pop.cable.net.co
- Servidor de correo saliente: smtp.cable.net.co
- En caso que cuentes con dominio propio:
  - Correo entrante: pop.dominio.com
  - Correo saliente: smtp.dominio.com
- Nombre de usuario: nombre de la cuenta
- Contraseña: la de la cuenta del usuario.
- Luego da clic en Más configuraciones.

Cuentas de c	? 🛛				
Configuració Estos valore	n de correo electrónico de es son necesarios para que la ci	Internet (POP3) uenta de correo electrónico funcione,	Ŕ		
Información sobre el usuario		Información del servidor			
S <u>u</u> nombre:	Usuario Cablenet	S <u>e</u> rvidor de correo entrante (POP3):	pop.cable.net.co		
Dirección de correo:	alguien@cable.net.co	Servid <u>o</u> r de correo saliente (SMTP):	smtp.cable.net.co		
Información de inicio de sesión		Probar configuración			
Nombre de alquien		Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su quenta baciendo clic en el			
Contraseña:	****	botón. (Requiere conexión de red)			
	Recordar contraseña	Probar configuración de la cuenta			
☐ I <u>n</u> iciar sesi de contras	ón utilizando Autenticación eña de seguridad (SPA)		Más <u>configuraciones</u>		
		< <u>A</u> trás S	iguien <u>t</u> e > Cancelar		

- En la pestaña de Servidor de salida marca:
- Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación
- Iniciar sesión utilizando (digitar nombre de usuario y contraseña)
- Da clic en Aceptar.

Configuración de correo electrónico de Internet 🛛 🔹 🔀				
General Servidor de salida Conexión Avanzadas				
Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación				
C Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada				
💽 Iniciar sesión utilizando				
Nombre de usuario:	alguien@cable.net.co			
Contraseña:	****			
	🔽 Recordar contraseña			
🔲 Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)				
Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo				
	Aceptar Cancelar			